

Подключение к терминальным серверам ОАО Метровагонмаш для входа в базы 1С.

ТОЛЬКО для пользователей, подключаются только через интернет.

Внимание!

Включена проверка подлинности на уровне сети.


Это означает, что подключиться можно только клиентом версии 6.0 или более поздней (по умолчанию входит в состав Windows XP SP3, Vista и 7). Клиентам с более старой версией операционной системы необходимо будет установить новую версию клиента RDP.

Для корректного подключения к базам 1С, необходимо выполнить следующие настройки на стороне пользователя:


1. Установить сертификат.
2. Настроить клиент RDP на использование шлюза удаленных рабочих столов либо использовать прилагаемый к инструкции файл.

Подробнее:


1. Установка сертификата: Откройте сертификат и нажмите "Установить сертификат":




В появившейся вкладке нажмите клавишу «Далее»




Откроется меню мастера импорта сертификатов, установите галочку на пункте «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажмите клавишу «обзор»



В появившемся окне выберите пункт «Доверенные корневые центры сертификации» **и только после этого нажмите «ОК»**




После нажатия «ОК» окно «Выбора хранилища сертификата» закрывается и окно «Мастер импорта сертификатов» будет иметь вид:




Выделенные красным пункты проверить обязательно
Затем нажимаем клавишу «Далее»

В следующем открывшемся окне нажимает клавишу «Готово»




После выполненных действий «Мастер импорта сертификатов» закроется, а окно «сертификат» будет иметь следующий вид:




Если вид сертификата остался прежним, повторите вышеуказанные действия, внимательно читая инструкцию по установке сертификата.

2. В случае если вы используете прилагаемый файл доступа к RemoteFarm.rdp, после вышеуказанных действий можете его запускать
После того как вы первый раз кликнули на прилагаемый файл RemoteFarm.rdp появиться следующее сообщение




В открывшемся сообщении не забудьте поставить галочку в пункте «Больше не выводить запрос о подключении к этому компьютеру», и нажмите клавишу «Далее».


В открывшемся окне «Безопасность Windows» введите имя пользователя в соответствии со следующей транскрипцией mvm\имя_пользователя где «имя_пользователя» это предоставленное Вам имя для входа в системы, и Ваш пароль. Далее нажмите клавишу «ОК»




- После чего Вы должны успешно попасть на терминальные сервера ОАО «Метровагонмаш»
3. В случае, если Вы, самостоятельно создаете RDP подключение, последовательность действий приведена ниже:
Запускаете клиента RDP
В пункте «Введите имя удаленного компьютера» «Компьютер» вносите имя ресурса «mvmFarm.mvm.local» и переходите на вкладку Дополнительно»



В открывшемся окне в пункте «Подключение из любого места» выбираем «Параметры»




В открывшемся окне «Параметры сервера шлюза удаленных рабочих столов» устанавливаем галочку в пункте «Использовать следующие параметры сервера шлюза удаленных рабочих столов»
В пункте «Имя сервера:» вносим имя «Portal.metrowagonmash.ru»
В пункте «Метод входа:» выбираем: «запрашивать пароль (NTLM)»
В пункте «Не использовать сервер шлюза удаленных рабочих столов для локальных адресов» устанавливаем галочку
В пункте «Использовать мои учетные данные шлюза удаленных рабочих столов для удаленного компьютера» устанавливаем галочку»



На этом настройка закончена, далее нажимаем клавишу «ОК», после закрытия окна, нажимаем клавишу «Подключить»

В открывшемся окне «Безопасность Windows» введите имя пользователя в соответствии со следующей транскрипцией **mvm\имя_пользователя** где «имя_пользователя» это предоставленное Вам имя для входа в системы, и Ваш пароль. Далее нажмите клавишу «ОК»



После чего Вы должны успешно попасть на терминальные сервера ОАО «Метровагонмаш»

Инструкция выполнена в интерфейсе Windows 7, клиент RDP 6.1.
Для иных версий интерфейсов Windows, или клиентов RDP, можно обратиться в управление информационных технологий ОАО «Метровагонмаш»